


Mail-Überwachung

Produkt	Gültig Ab Version	Status
FE2	2.15	VERÖFFENTLICHT

Funktionsweise

 Mit diesem Plugin können Sie ein Email-Postfach überwachen und bei eingehenden Emails einen Alarm auslösen lassen.

Neustart empfohlen

Wenn Sie Änderungen an den Einstellungen des Input-Plugins vornehmen, empfehlen wir Ihnen anschließend, FE2 neu zu starten. Dadurch können eventuelle Fehler vermieden werden.

Router

Achten Sie darauf, ob Ihr Router eventuell automatisch nach einer eingestellten Zeit IMAP-Verbindungen trennt. Wenn ja, deaktivieren Sie diese Funktion oder ändern Sie das Zeitlimit.

Wichtige Information



Sie sollten aus Performance-Gründen das Postfach **vor** dem Start des Servers leeren. Dadurch wird die optimale Verarbeitungsgeschwindigkeit erzielt. Wollen Sie zum Beispiel den Ordner Unbekannt überwachen, sollte dieser vorher geleert werden. **Jede** eingehende Email im zu überwachenden Ordner, **wird nach Überprüfung als gelesen markiert**.

Google Mail / Gmail

Um ein Google Mail Konto überwachen zu können müssen Sie den Zugriff auf wenig sichere Apps [hier aktivieren](#) und auf [dieser Seite](#) ein App-Passwort vergeben.

Konfiguration

Feld	Erläuterung	Pflichtfeld
Benutzername	Der Benutzername Ihres zu überwachenden Email-Kontos	✓
Passwort	Das Passwort Ihres zu überwachenden Email-Kontos	✓
Posteingangsserver	Der Posteingangsserver Ihres Email-Anbieters (Liste von IMAP-Konten [1]) Wichtig: Es muss zwingend ein IMAP Server verwendet werden.	✓
Port	Welcher Port für die Verbindung verwendet werden soll. Standard wäre hier 993	✓
TLS	Ob STARTTLS verwendet wird oder nicht. Standard ist hier aktiv.	
Ordner	Der Ordner ihres Email-Kontos welches überwacht wird (z.B. INBOX für Posteingang, oder Unbekannt bei web.de)	✓
Reconnect in Minuten	Um die Verbindung stabil zu halten, wird alle X Minuten die Verbindung zum Postfach neu aufgebaut. Standardmäßig sind dies alle acht Minuten, was in der Regel ausreichen sollte. Haben Sie Probleme beim Wiederverbinden, verringern Sie diese Zeit.	
Erlaubte Absender-Email	Hier tragen Sie die Absenderadresse des Email-Kontos ein, welches Alarmierungen absetzen darf. Dadurch wird verhindert, dass jeder der Ihnen eine E-Mail schickt, einen Alarm auslösen kann. Sie können auch mit einem Stern (*@domain.de) auch gesamte Domains erlauben.	✓

Einheiten Trennzeichen im Betreff	<p>Wenn die zu alarmierende Einheit an Hand des Betreffs der Email erkannt werden soll, so kann hier ein Trennzeichen definiert werden, wie die unterschiedlichen Einheiten-Codes (falls es mehrere gibt), von einander getrennt werden. Standard;</p> <p>;</p> <p>Zum Beispiel:</p> <p>1234567;7654321</p> <p>Hier wird der Strichpunkt als Trennzeichen verwendet. Alarmiert werden nun die beiden Einheiten mit den Codes 1234567 und 7654321</p>	
Schlüsselwörter (optional)	<p>Hier können Sie den Alarmtext in seine Bestandteile zerlegen. Eine genaue Anleitung finden Sie hier .</p>	
Zu alarmierende Einheit wählen	<p>Sie können zwischen zwei verschiedenen Modi wählen: Über Betreff</p> <p>In dieser Variante werden die zu alarmierenden Einheiten an Hand des Betreffs bestimmt</p> <p>Über Code-Zuweisung aus Mail-Inhalt</p> <p>Hier werden die zu alarmierenden Einheiten an Hand des Email-Inhaltes bestimmt. Dazu muss das Feld Code-Zuweisung entsprechend ausgefüllt sein</p>	
Standard Einheiten	<p>Die Standard Einheiten, die alarmiert werden sollen, falls keine Zuordnung stattfinden kann. Standard-Codes werden nur im Modus <i>Über Code-Zuweisung aus Mail-Inhalt</i> berücksichtigt!</p>	
Code-Zuweisung	<p>Hier steht eine Liste von Einheiten. Im hinteren Feld muss ein Stichwort angegeben werden. Wenn dieses Wort im Alarmtext vorkommt, wird die Einheit alarmiert. Diese Konfiguration greift nur, wenn als Modus Über Code-Zuweisung aus Mail-Inhalt gewählt wurde.</p> <p>Lesen Sie hier mehr über die Code-Zuweisung.</p>	
Zeilenumbrüche entfernen	<p>Hier werden eventuell vorhandene Zeilenumbrüche aus der Email entfernt</p>	
Anhänge verarbeiten	<p>Ist diese Funktion gewählt, werden Anhänge mit folgenden Dateityp automatisch eingelesen und zum Alarmtext hinzugefügt:</p> <pre>.xml .pdf .tiff .tif .txt</pre> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 20px;">  <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;">  <p>Hinweis</p> <p>Ab Version 2.16 werden Anhänge automatisch für die Schlüsselwort-Zerlegung und die Code-Zuweisung mit verwendet.</p> </div> </div>	
Anhänge und Inhalt separat speichern	<p>Ist dieser Haken gesetzt, so wird der Alarmtext nicht aus Anhänge und Mail-Inhalt zusammen gesetzt sondern beide Werte werden getrennt gespeichert.</p>	

